

rEVOL Express telepítése hálózatban

1. Ha az adatbázis telepítése egy központi szerverre vagy fájlkiszolgálóra történik, ahol nem lesz programhasználat:

- A szerveren hozzunk létre egy üres mappát és osszuk meg írható jogosultságokkal
- Az **első gépen**, amelyen használni fogjuk a rEVOL Express csatlakoztassuk fel az előbb megosztott mappát meghajtóként (például X:\)
- Indítsuk el a telepítőt és válasszuk a **Hálózatos telepítést**
- A következő lépésben a *Program elérési útjánál* hagyjuk az alapértelmezett beállítást (C:\Revol Express), de az *Adatok elérési útját* módosítjuk a felcsatolt meghajtóra (X:\)
- Tovább lépés után válasszuk az **A** pontot (*Az első gépre telepítem a programot*), hogy minden szükséges fájl felkerüljön a kiszolgálóra. Ezután a telepítést futtassuk le és fejezzük be.
- A **többi számítógépen** is **Hálózati telepítést** válasszunk, az útvonalakat is módosítsuk az előbb leírtak szerint, de ezután már a **B** pontot (*Már a 2., 3... gépet telepítem a rendszert*) kell választani!

2. Ha az adatbázis olyan gépen lesz, amelyen futtatva lesz a program:

- Az **első gépen**, ahol programhasználat történik, telepítsük fel a programot **Normál telepítéssel**
- Ezután osszuk meg a telepítés könyvtárát (alapértelmezés szerint a C:\Revol Express) írható jogosultságokkal
- A többi gépen csatlakoztassuk a megosztást, mint meghajtó (például X:\)
- A többi gépen indítsuk el a telepítést, és válasszuk a **Hálózati telepítést**
- A következő lépésben a *Program elérési útjánál* hagyjuk az alapértelmezett beállítást (C:\Revol Express), de az *Adatok elérési útját* módosítjuk a felcsatolt meghajtóra (X:\)
- Tovább lépés után válasszuk a **B** pontot (*Már a 2., 3... gépet telepítem a rendszert*), majd a telepítést futtassuk le és fejezzük be.

3. Ha helyi gépről szerveres használatra történik az átállítás:

- a helyi gépen keressük meg a **COMP0002** (és ennél nagyobb számozású) mappát, valamint a **RevLicense.mdb** állományt és mentjük le biztonságos helyre.
- Hajtsuk végre az 1. pontban lévő telepítési lépéseket.
- A művelet befejeztével a lementett állományokat másoljuk vissza a kiszolgálóra és írjuk felül az ott lévő állományokat.

Fontos tudnivalók Windows Vista és Windows 7 tulajdonosoknak!

A telepítő nem fogja látni a felcsatlakoztatott meghajtót, amíg a **Felhasználói Fiókok Felügyelete (UAC)** be van kapcsolva! Ezért ilyen operációs rendszer esetén **telepítés előtt** ideiglenesen kapcsoljuk ki a *Vezérlőpulton* a *Felhasználói fiókok* ablakban, majd a telepítés végeztével kapcsoljuk vissza! A kapcsoló módosítása után mindig indítsuk újra a gépet!

További információt **meglévő terméktámogatás esetén** munkaidőben (9-16 óráig) a **461-8090**-es telefonszámon, vagy a help@revol.hu címen lehet kérni.